

## Octopia - Aggregator (magnalister) Zugriff über REST API gewähren

04.04.2025 02:25:24

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	Supportfragen::00 Marktplätze::10 Cdiscount	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	13:22:46 - 31.03.2025

### Frage (öffentlich)

Wie kann ich meinem Aggregator (magnalister) Zugriff auf mein Octopia-Verkäuferkonto über die REST API gewähren?

### Lösung (öffentlich)

Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deinem Aggregator den Zugang über die Octopia API zu gewähren:

#### 1. API Credentials Management öffnen

Gehe auf folgende URL:

[1]<https://developer.octopia-io.net/api-credentials/#linkAgreeToSeller>

#### 2. Aggregator auswählen

Wähle deinen Aggregator (magnalister) aus der Liste.

Falls er nicht aufgeführt ist, klicke auf: My aggregator is not on this list.

Dann "My aggregator provided me its clientId".

#### 3. Client ID manuell angeben

Gib die Client ID deines Aggregators ein.

Für magnalister lautet diese: magnalister

Bestätige die Terms & Conditions und klicke auf: Confirm my aggregator clientId

#### 4. Zugriff bestätigen

Du wirst nun gefragt, ob du deinem Aggregator Zugriff gewähren möchtest.

Klicke auf: Proceed with seller authentication

#### 5. In deinen Verkäufer-Account einloggen

Ein Pop-up öffnet sich.

Gib deine Octopia-Zugangsdaten ein:

#### 6. Zugriff final bestätigen

Octopia erkennt, dass du nicht den Haupt-Account nutzt - das ist normal.

Bestätige mit: Yes, continue

#### 7. Zugriff erfolgreich gewährt

Der Aggregator (magnalister) hat jetzt Zugriff auf dein Octopia-Konto:

[1] <https://developer.octopia-io.net/api-credentials/#linkAgreeToSeller>